

Startseite --> [Hilfen & Technische Artikel](#) --> Liste mit POP3- und SMTP-Servern

Liste mit POP3- und SMTP-Servern

- ↓ [Freemail-Anbieter](#)
- ↓ [Provider & Online-Dienste](#)
- ↓ [Webpace-Anbieter](#)

▼ Freemail-Anbieter

▼ [Arcor](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.arcor.de*, IMAP: *imap.arcor.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.arcor.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [bluewin.ch](#) (bluemail.ch)

- ▶ **Posteingangsserver:** *imap.bluewin.ch* (IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtpauth.bluewin.ch* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [directBOX](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.directbox.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.directbox.com*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@directbox.com
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ [freenetMail](#)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mx.freenet.de* (POP3 und IMAP)
- ▶ **Postausgangsserver:** *mx.freenet.de* (Port 587)
- ▶ **Benutzername:** Benutzername@freenet.de

- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Der Mail-Versand über SMTP muss erst freigeschaltet werden.
-

▼ GMX

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.gmx.net* (bei SSL Port 995), IMAP: *imap.gmx.net* (bei SSL Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.gmx.net* (bei SSL Port 465)
 - ▶ **Benutzername:** GMX-Kundennummer oder GMX-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP", je nachdem, wie Sie Ihren Account eingestellt haben. IMAP ist nur in den Tarifen *ProMail* und *TopMail* verfügbar. Im Tarif *FreeMail* ist IMAP offiziell nicht verfügbar, aber es scheint trotzdem zu funktionieren (Stand: 08.11.2010).
-

▼ Google Mail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.googlemail.com* (SSL; Port 995), IMAP: *imap.googlemail.com* (SSL; Port 993)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.googlemail.com* (SSL; Port 465 oder 587)
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@googlemail.com
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.
POP3 und SMTP laufen über SSL-Verschlüsselung.
Der SMTP-Server läuft auf Port 465 oder 587, der POP3-Server auf Port 995 (Standard-Port für POP3 über SSL), der IMAP-Server auf Port 993 (Standard-Port für IMAP über SSL).
-

▼ Hotmail (egal ob kostenlos oder kostenpflichtig)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.live.com* (SSL; Port 995)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.live.com* (STARTTLS; Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Hotmail-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
POP3 und SMTP laufen über TLS- bzw. SSL-Verschlüsselung.
-

▼ MobileMe (me.com, kostenpflichtig!)

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.me.com* (IMAP)
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.me.com*
- ▶ **Benutzername:** Benutzername
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

▼ Smart-Mail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.smart-mail.de*, IMAP: *imap.smart-mail.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.smart-mail.de*
 - ▶ **Benutzername:** Smart-Mail-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ WEB.DE FreeMail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.web.de*, IMAP: *imap.web.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.web.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP".
-

▼ Yahoo! Mail (gilt für Yahoo! Deutschland)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.mail.yahoo.de* oder *pop.mail.yahoo.com*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.mail.yahoo.de* oder *smtp.mail.yahoo.com*
- ▶ **Benutzername:** Benutzername
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Sie müssen in Ihrem Account den POP3- und SMTP-Zugriff zunächst aktivieren.
Diese Daten gelten für die deutsche Version von Yahoo! Mail. In anderen Ländern ist es unter Umständen nicht möglich, POP3 und SMTP kostenlos zu nutzen.

[↑ Nach oben](#) [↓ Nach unten](#)

▼ Provider & Online-Dienste

▼ Alice DSL

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.alice.de*, IMAP: *imap.alice.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.alice.de*
 - ▶ **Benutzername:** Alice E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ AOL (Domain *aol.com*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aol.com*, IMAP: *imap.de.aol.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.de.aol.com* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
-

▼ AOL (Domains *aim.com* und *aol.de*)

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.aim.com*, IMAP: *imap.aim.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.aim.com* (Port 587)
 - ▶ **Benutzername:** AOL-Name
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Bei den Einstellungen für den Postausgangsserver müssen Sie statt des Standard-Ports 25 den Port 587 eintragen.
-

▼ Chello (Österreich, Wien)

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.chello.at*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mgate.chello.at*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Chello (UPC-Telekabel) ins Internet eingewählt sind.
-

▼ Kabel Deutschland

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.kabelmail.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.kabelmail.de*
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Kabel-Deutschland-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über Kabel Deutschland ins Internet eingewählt sind.
-

▼ NetCologne

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop3.netcologne.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.netcologne.de*
 - ▶ **Benutzername:** nc-xxxx (NetCologne-Benutzername)
 - ▶ **Besonderheiten:** Mail-Versand funktioniert nur, wenn Sie über NetCologne ins Internet eingewählt sind.
-

▼ O₂ Online

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.o2online.de*, IMAP: *imap.o2online.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.o2online.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername@o2online.de (bei IMAP fällt das @o2online.de weg!)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Als IMAP-Standardordner muss entweder nichts oder "." angegeben werden.
-

▼ T-Online

- ▶ **Posteingangsserver:** *popmail.t-online.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtpmail.t-online.de*
 - ▶ **Benutzername:** E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Unitymedia

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.unitybox.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.unitybox.de*
 - ▶ **Benutzername:** Vollständige Unitymedia-E-Mail-Adresse
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Vodafone DSL E-Mail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.uc.vodafone.de*, IMAP *imap.uc.vodafone.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.uc.vodafone.de*
 - ▶ **Benutzername:** Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Vodafone MobileMail

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.email.vodafone.de*, IMAP *imap.email.vodafone.de*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.email.vodafone.de*
- ▶ **Benutzername:** Benutzername
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

[↑ Nach oben](#) [↓ Nach unten](#)

▼ Webservice-Anbieter

▼ 1&1 Hosting

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.1und1.de*, IMAP: *imap.1und1.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.1und1.de*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ all-inkl.com

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Deinprovider.de

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ domainFACTORY

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.IhreDomain.xyz*, IMAP *imap.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Domainunion

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.IhreDomain.xyz*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*

- ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ goneo

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop.goneo.de*, IMAP: *imap.goneo.de*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.goneo.de*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Host Europe

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mailout.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** wpxxxxx-yyyyy (Paketnummer-Postfachkürzel)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Kontent

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.kontent.com*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.kontent.com*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ prosite.de

- ▶ **Posteingangsserver:** *pop.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Strato

- ▶ **Posteingangsserver:** POP3: *pop3.strato.de*, IMAP: *imap.strato.de*
- ▶ **Postausgangsserver:** *smtp.strato.de*

- ▶ **Benutzername:** MailAccount@IhreDomain.xyz
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung oder "POP3 vor SMTP".
-

▼ UD Media

- ▶ **Posteingangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (POP3 und IMAP)
 - ▶ **Postausgangsserver:** *mail.IhreDomain.xyz* (Port 25 oder 587)
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
Wenn Sie die Mails über Port 25 versenden, antwortet der SMTP-Server bei der Verbindungsaufnahme aus Gründen des Spam-Schutzes erst nach 30 Sekunden. Bei Port 587 entfällt diese Wartezeit.
-

▼ WebGo24

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** webxxxpy (xxx steht für die Webnummer, y für die Nummer des Postfaches)
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Webhostone

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
 - ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
 - ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.
-

▼ Webspace4All

- ▶ **Posteingangsserver:** *IhreDomain.xyz*
- ▶ **Postausgangsserver:** *IhreDomain.xyz*
- ▶ **Benutzername:** Vom System festgelegter Benutzername
- ▶ **Besonderheiten:** Verwendet SMTP-Authentifizierung.

Alle Angaben ohne Gewähr!

[Startseite](#) --> [Hilfen & Technische Artikel](#) --> Liste mit POP3- und SMTP-Servern

© 2002-2010 [Patrick Canterino](#)